



AMORE ULTIMA Det ultimative geleneglesystem - QuickGuide til tipper

1. Forberedelse:
 - Start med grundig afrensning – håndvask og spray med bakteriedræbende væske (Anti-Spray) – for at undgå overførsel af skadelige bakterier mm. Tør over med en ren serviet.
 - Skub neglebåndene tilbage med en manicurestick (rosentræspind)
 - Gør neglen mat ved at "bufte" med den hvide bufferblok. Vær omhyggelig, så der ikke er blanke pletter tilbage.
 - Støv neglen grundigt af med en børste. Der må ikke være støv tilbage på neglen.
 - Tør neglen grundigt over med finishing wipe på en ren serviet
 - Påsæt tipper (se side 2)
 - Til dette gelesystem behøver du ikke at bruge primer. Primer kan bruges hvis der opstår problemer med lifting.
2. Læg et tyndt lag ULTIMA BONDER over hele neglen og træk det ned over forkanten. NB! hold lidt afstand til neglebånd og sider. Lad bonderen hærde i uv-lys i 20 sec.
NB! Geleen er fedtet ovenpå når den kommer ud af lampen. Det skal den være. Du må ikke røre ved den eller tørre det af, før i punkt 7!
3. Lav den hvide kant med fx Selfleveling White:
Tag lidt hvid gele på penslen og fordel det jævnt fra side til side på den første negl. Tør penslen ren med en serviet fugtet med Finishing Wipe. Ret "smilelinien" til, og lad neglen lynhærde i uv-lys i 20 sec. Gentag på de næste negle.
Når du har lavet den hvide kant på alle fingre lader du dem hærde i 2 minutter i uv-lampen.
4. Nu kan du vælge enten Cacher Pink eller Sculpt & Shine:
Læg et jævnt lag på den rosa del af neglen uden at røre neglebånd og sider.. Vær omhyggelig med at komme HELT hen til den hvide kant. Hærd i 20 sekunder. NB! Cacher pink skal ikke ud på den hvide, så bliver den rosa. Fjern evt "overløb" med en ren pensel før du lader neglen hærde.
5. Læg endnu et lag Cacher Pink eller Sculpt & Shine på midten af neglen, for at bygge en fin bue op. Lad hærde i 20 sekunder.
6. Læg et sidste lag Sculpt & Shine over HELE neglen for at blende neglen jævnt. Lad hærde i 2 minutter (i 9-watt lampe) Neglen er nu principielt færdig – du mangler bare det afsluttende finish:
7. Fugt en ren serviet med finishing wipe og tør det fedtede restlag af neglene.
8. Fil den frie kant til i facon og ret evt neglens krumninger til. Overfladen skal være jævn uden buler eller huller. "Buf" hele neglen med en hvid blok, for at fjerne de ridser filen har lavet.
9. Børst støvet væk og tør over igen med finishing wipe. **Lad det tørre helt.**
10. Læg et sidste jævnt lag SCULPT & SHINE eller GLOSS TOP (Opaleque), **ABSOLUT ingen gele på neglebånd og sider.**Lad hærde i 2 minutter. Tør det nye fedtede restlag af. Afslut med en dråbe olie på hver negle, for at pleje neglebåndene.

Der medfølger en topcoat (overlak) med uv-filter i dit sæt. Den er valgfri at bruge til sidst.

Påsætning af tip

- Vælg en der er mindst ligeså bred som neglen og passer til neglens runding på tværs af fingeren
- Læg en enkelt dråbe tipklæber/lim på limkanten og fordel fra side til side.
- Hold tippen med spidsen opad og limkanten nedad. Så undgår du, at der løber lim ned på forlængelsen og/eller på dine egne fingre.
- Hold tippen mod neglen i en vinkel på ca. 45 grader (se fig. ovenfor). Lad den glide ned til stop og vip den ned på plads.
- Pres den let ned mod neglen så evt. luftbobler presses ud. Men pres ikke for hårdt – så trykker du også limen væk, og tippen hæfter ikke ordentligt.
- Hvis der løber lidt lim udenfor tørrer du det straks af med en serviet. Gentag på alle 10 fingre.
- Klip tippen til ønsket længde og fil forkanten til ønsket facon.

Hvis der er luft mellem tip og naturnegl ses disse luftbobler som hvide pletter. Tag tippen af og sæt en ny på.

NB! Det kræver øvelse at sætte en boblefri tip på!

Afklipping af tip

Du kan enten klippe med en særlig tipklipper beregnet til formålet – men det lader sig også gøre med en ganske alm. negleklipper:



klip et hak ind fra hver side



hold på påsætningen og vrid spidsen rundt



Fil den frie kant til



klar til "overlay" (akryl/gele)

Blending

Tippens påsætningskant er stadig synlig.

Ved franske tipper er det meningen, så der skal du kun blende lidt i sidefolderne. Men hvis du bruger naturlige tipper gælder det om at gøre påsætningen så lidt synlig som mulig, så neglen ser naturlig ud.

Brug en 180 fil til at file ovenpå og langs kanterne af **tippen** – uden at røre ved naturneglen.

NB! En 180 fil kan let beskadige naturneglen. Hold filen fladt og i bevægelse og fil ikke på samme sted i længere tid. Friktionen eller gnidningsmodstanden udvikler varme, og du kan "brænde" neglen.

Limkanten bliver efterhånden mindre synlig.

Når du ikke længere kan føle en kant skifter du til den hvide bufferblok og buffer forsigtigt med den til påsætningen er næsten usynlig.



PAS PÅ: når påsætningen er helt usynlig er tippen faldet af ;-)

Børst støvet af neglene og tør dem over med antiseptisk væske (sanispray, nailprep el)

Når tippen er blendet ind i neglen er du klar til at påføre den valgte forstærkning. Men inden du begynder, er det en god ide at rydde op og gøre rent på **Arbejdsfladen** – Flyt alt du ikke skal bruge væk, tør bordet over og læg en ny serviet på. Det er vigtigt at arbejdsfladen er ren og støvfri