

Nouveau Nail - 1 fase-gele

Produkter du skal bruge:

- UV lampe
- tipper
- pensel
- primer
- fil
- Finishing Wipe
- Gele
- Børste
- Buffer
- Tiplim

Suppler evt m. Sanispray , negleolie



NYE Gelenegle med tipper

1. Vask hænder med vand og sæbe – tør grundigt.
2. Klip neglene i form og fil efter (den fine side af filen)
3. Skub neglebåndene ned (orange pusher)
4. Poler overfladen af neglene let, det fjern fedtstofferne (buffer)
5. Vælg passende tipper til alle fingre
fil dem til så de passer i bredden
læg dem i "orden" foran dig
6. Fugt en wipe/serviet/ med Finish Wipe og tør over alle negle (brug ikke vat – det frugger!)
7. Påsæt tipper på den ene hånd
 - læg **en** dråbe lim i tippens kant og fordel den på tværs
 - dup forsigtigt evt. overskydende lim af på et stykke køkkenrulle
 - Hold tippens stopkant i en vinkel mod neglen, og vip den ned på plads.
 - Tryk og hold fast i ca 5 sek.
8. Klip og fil tipperne til i længden
 - Naturlige tipper: fil forsigtigt med den mindst grove side af filen oven på tippet til du ikke længere kan føle en overgang. Tag så den hvide buffer og buf indtil påhæftningen er næsten usynlig. Det letter arbejdet at bruge en "lineeliminator"
9. Sæt tipper på den anden hånd. Klip og fil dem til i længden.
10. Børst alt filestøv af fingrene.
11. Fugt en serviet med Finish Wipe og tør ned over neglen – det fjerner rester af naturligt fedt på neglen.
NB! Andre geleer: FØLG GELE PRODUCENTS VEJLEDNING VED PÅLÆGNING AF GELE
12. Påfør primer og lad tørre helt til overfladen bliver hvidlig
13. Læg det første tynde lag gele, ca. 1 mm fra neglebåndet og ud til spidsen af neglen.
14. Lad hærde under UV Lampen (3 min. i 6-watts lampe, 2 min. i 9 og 36 watts) (Følg producentens vejledning for hærningstid).
NB! Rør ikke ved neglene i mellem lagene. Geleen er fedtet ovenpå. Det skal den være for at få det næste lag til at hæfte!!!
Hvis du bruger hvid gele til tipperne laver du disse nu.
Læg den hvide gele på spidsen af en negl ad gangen og pres den forsigtigt i facon, så du former "smilelinien". I starten er det nok nemmest at lave denne forholdsvis lige. Lad hærde i lampen ca. 20 sekunder før du lægger hvid gele på den næste finger. Fortsæt på denne måde indtil alle fingre har fået hvid spids. Lad derefter hærde i fuld tid – 3 minutter. (Følg producentens vejledning for hærningstid).
15. Læg nu andet lag gele ca. 1 mm fra neglebåndet og ud til spidsen.
Læg det lidt tykkere på midten af neglen og tyndere mod neglebåndet og fingerspidsen
16. Lad hærde under UV Lampen 3 minutter (Følg producentens vejledning for hærningstid).
17. Læg det tredje lag gele (som lag 2) og lad hærde 3 minutter i lampen (Følg producentens vejledning for hærningstid).
18. Fugt en papirserviet/køkkenrulle med Finish Wipe og tør det fedtede lag af neglene
19. Hvis neglene ser fine ud nu, kan du afslutte med neglebåndsolie
20. Hvis der er små buler eller huller i geleen buffer/filer du neglene jævne.
21. Børst støvet væk og læg endnu et tyndt lag gele som hærder 3 minutter. (Følg producentens vejledning for hærningstid).
22. Tør efter med Cleaner/Finishing Wipe
23. Slut af med at massere neglebåndsolie på neglebånd og negleplade
24. For ekstra glans og beskyttelse kan du påføre 2 lag Glass Seal

NB!

Lad dig ikke friste til at lave negle udendørs i det gode sommervejr!
Solens lys er jo UV-stråler – så du får ødelagt både pensel og gele.

Vedligeholdelse og opfyldning

Opfyldning af udvoksning:

Fil overgangen flad.
Buf hele overfladen og tør efter med finish wipe.
Læg et tyndt lag gele på udvoksningen og lad hærde.
Læg et lag på hele neglen og lad hærde igen.
Tør det fedtede lag af.
Afslut med glass seal og olie

Backfill:

Fil overgangen ved neglebåndet flad.
Fil en dyb "rille" i geleen der hvor den nye smilelinie skal være.
Fil derefter resten af spidsen jævn og tynd
Buf hele overfladen og tør efter med Finish Wipe.
Læg ny hvid gele og lad hærde
Forsæt som ved almindelig opfyldning(se ovenfor)

Knækket tip:

Start med at klippe spidsen af.
Dernæst filer du ovenpå geleen og resten af tippen, indtil du kan se tippen er væk. Det er forholdsvis nemt at se, med helt hvide tipper. Fil kun lidt af gangen. Det er vigtigt at stoppe før du filer ned i naturneglen!!!!!!
Så buffer du hele neglen. Børster støv væk og tørrer over med finishing wipe.
Følg derefter anvisningen for nye tipper, MEN da der sikkert stadig sidder lidt gele på det bageste af neglen, skal du ikke lægge så meget på der.

Geleen løsner sig langs kanten?

Fil forsigtigt det løse væk. Er det et stort område kan du lægge nye gele , som beskrevet under "opfyldning", Hvis det kun er småtterier går det sikkert fint med en gang klar lak.

Aftagning af gelenegle.

Gele kan IKKE tages af med acetone. Hvis du vil have neglene helt af, følger du anvisningen for knækket tip – indtil trinnet med påsætning af ny tip.
Masser negleolie ind i negleplade og neglebånd og poler derefter overfladen. Slut evt. af med en gang klar lak eller fx en proteinkur (kr. 50,- for 14 ml)
NB! Soak-Off geleen aftages på ca. 15 minutter i acetonebad

NB!! Vær forsigtig med filen. Den kan ødelægge både negle og neglebånd!!!!

Du kan købe ekstra produkter i webshoppen.

Husk ! Du er altid velkommen til at maile med spørgsmål, du ikke lige finder svar på her.

God Fornøjelse



OPBEVARING

Opbevar altid kemikalier i deres oprindelige emballage

Beholderne skal være lukkede
Hold dem væk fra varme, fugt og direkte sollys

Hold dem altid uden for børns rækkevidde

Penslen skal renses før du pakker sættet væk:

Fugt en serviet med Finishing Wipe og tør penslen. Gentage indtil den ser ren og glat ud.

Opbevar den mørkt / væk fra sollys